

Teléfono VoIP CSIPSIMPLE

Android



Descarga:

Descargamos la última versión de CSipSimple para Android desde el *Play Store*.
Buscamos en el *Play Store* CSipSimple.

Instalación:

Después de la búsqueda seleccionamos Instalar.

Configuración de Usuario:

Abrimos el programa CSipSimple.

La primera vez que utilizamos el teléfono CSipSimple, nos solicita una Configuración Rápida, que cumplimentaremos dependiendo de nuestras preferencias.

Integrar con Android	Marcamos
Siempre disponible	Marcamos si 3G y WiFi
Disponible cuando esté conectado por WiFi	Marcamos si sólo WiFi
Sólo para las llamadas salientes	Marcar si quiere que se active automáticamente cuando se inicia una llamada
Mi operador permite realizar llamadas VoIP	Marcar si el operador lo permite

Seguidamente nos solicitará una cuenta de usuario:

Añadir una cuenta


Dentro de las opciones, seleccionamos Basic



Rellenamos los siguientes apartados con la información que nos facilitará el Servicio de Informática de la Universidad de Cádiz.


<http://cau.uca.es/telefono>
(Extensión-Contraseña-Servidor)

Nombre de la cuenta	Nombre de usuario Ej. Pedro Ramos
Usuario	Extensión
Servidor	Servidor
Contraseña	Contraseña



Pulsamos **Guardar**

Configuración del teléfono CSipSimple:



Para configurar los parámetros del teléfono CSipSimple entramos en el menú Ajustes.

Multimedia

Anulación de eco>> Seleccionamos
Frecuencia>> 8KHz
Prioridad de los codecs>> Seleccionamos
Codecs>>

Seleccionamos el codec GSM y lo situamos en primer lugar, el codec PCMA 8KHz y el PCMU 8KHz en segundo y tercer lugar respectivamente, el resto los desmarcamos.

En la pantalla del teléfono CSipSimple si todo ha funcionado bien, aparecerá en la parte superior derecha el perfil del usuario activo.